

如何使用超連結

超連結的 HTML 語法格式

連結的文字

超連結可以分為以下兩種：

- 絕對超連結

一般用於連結外部的文件或資源(也就是非本機電腦上的資源)

- <http://www.lchs.ks.edu.tw/~hnh/photo/hnh1.htm>

標準 Web 連結

<http://tw.yahoo.com>

連結到這個網站最上一層的預設文件

<ftp://www.lchs.ks.edu.tw/doc/readme.doc>

連結到一個 word 文件檔，可以下載或開啓它

<mailto:test@yahoo.com>

會開啓一個新的電子郵件，並且將收件人指定為 <mailto:test@yahoo.com>


- 相對超連結

一般用於連結同一電腦上的文件或資源

連結對象	和內含連結的文件的相關位置
link.html	同一個資料夾內
../link.html	上一層資料夾內
../../link.html	上二層資料夾內
doc/link.html	同一層資料夾的子資料夾內
/link.html	網站最上一層


設定超連結的步驟如下：

1. 選取所要設定的文字或影像，如「yahoo」這幾個字。
2. 按功能表上的〔插入〕→〔超連結〕，或直接按工具列超連結按鈕，進入〔插入超連結〕對話框。
3. 在〔網址(E):〕中輸入超連結，如 <http://tw.yahoo.com/>。
4. 在〔目標頁框〕選擇開啓的目標視窗，如 `_blank`（開新視窗）。
5. 按〔確定〕。



yahoo

①



建立超連結的結構針對較常用的解釋如下：

file：用於在本機上的超連結

ftp：用來做檔案傳輸的服務

http：可連至其他的 Web 伺服器

https：有加密的網站

mailto：啟動系統預的郵件編輯器來傳遞電子郵件

news：新聞

telnet：可用來登錄遠端的伺服器

TARGET 目標頁框的值有四個基本的設定：

_blank：瀏覽器會開啓另一個新的瀏覽器視窗來顯示超連結所設定的網頁。

_parent：瀏覽器會使用前一個畫面的頁框來顯示超連結所設定的網頁；如果沒有前一個畫面，則使用整頁顯示內容。

_self：瀏覽器會使用同一個頁框來顯示超連結所設定的網頁。此為預設值。

_top：瀏覽器會清除所有的頁框，然後使用整個瀏覽器來顯示超連結所設定的網頁。